




SeaMonkey konfigurieren


Start von SeaMonkey beim ersten Mal





Unter Verzeichnis **Y:\SeaMonkey_Profile** ist ein vorgefertigtes Profil für SeaMonkey abgelegt.

Kopieren Sie dieses Verzeichnis (**Y:\SeaMonkey_Profile**) in Ihr Home-Verzeichnis (**Z:**)

Starten Sie „**SeaMonkey Profil Manager**“ mit Hilfe des Startmenüs



Erstellen Sie ein neues Profil



Schalter „Weiter“ drücken

1

Geben Sie hier **Ihren Namen** als Profilname ein

2

3

Wählen Sie hier **Z:\SeaMonkey_Profile**

4

Kontrollieren Sie, dass hier **z:\SeaMonkey_Profile** steht

Profil-Assistent - Fertigstellen

Verschiedene Profile können durch ihre Namen unterschieden werden. Sie können den vorgegebenen oder einen eigenen Namen verwenden.
Geben Sie den neuen Profilnamen ein:

Farshi

Ihre persönlichen Einstellungen und Daten werden gespeichert in:
Z:\SeaMonkey_Profile

Ordner wählen...

Standardordner verwenden

Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das neue Profil zu erstellen.

< Zurück Fertigstellen Abbrechen

Ordner suchen

Ordner wählen

SeaMonkey_Profile

Downloads

Mail

Sql2000

toolswin32

Tracepart_010


UG

Ordner: Z:\SeaMonkey_Profile

Neuen Ordner erstellen OK Abbrechen

Mit den Schalter **Fertig stellen** verlassen Sie dieses Fenster


Profil „default“ können Sie löschen



Profil auswählen

Schalter anklicken

Schalter anklicken





Jetzt können Sie SeaMonkey starten

Anpassungen der Mailkonfiguration



Direkter Zugriff auf verschiedene Webdienste von Engineering Competenc

Starten Sie das Mail-Tool




Achtung: Atlas zur



Achtung: Anv

HTW-Links





Wählen Sie:
[Account-Einstellungen ansehen](#)

Mail & Newsgroup-Account-Einstellungen

Account-Einstellungen - <IHR_BENUTZERname_Er...

Account-Name: IHR_BENUTZERname_Ersetzen

Standard-Identität:
 Jeder Account hat eine Identität. Diese Informationen sehen andere Personen, wenn sie Ihre Nachrichten lesen.

Ihr Name: VORNAME, NACHNAME

E-Mail-Adresse: MAB.VORNAME.NACHNAME.htw-saarland.de

Rückantwortadresse:

Organisation:

Signaturtext: HTML verwenden

Stattdessen die Signatur aus einer Datei anhängen:
 Wählen (D)...

Eigene vCard an Nachrichten anhängen
 Karte bearbeiten...

Ausgehender Server (SMTP): Standard-Server verwenden

Account hinzufügen...
 Als Standard festlegen

Diese Einstellungen sind entsprechend Ihren persönlichen Angaben zu ändern.

Mail & Newsgroup-Account-Einstellungen

Server-Einstellungen

Server-Typ: POP Mail-Server

Server-Name: ecc-srv.htw-saarland.de Port: 995 Standard: 995

Benutzername: IHR_BENUTZERname

Sicherheits-Einstellungen
 Verbindungssicherheit: SSL/TLS
 Authentifizierungsmethode: Normales Passwort

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Mail prüfen

Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Neue Nachrichten automatisch herunterladen

Nur Kopfzeilen holen

Nachrichten auf dem Server belassen

Für maximal 7 Tage.
 Bis sie gelöscht werden

Papierkorb beim Verlassen leeren

Erweitert...

Lokaler Ordner:
 Z:\SeaMonkey_Profile\Mail\ecc-srv.htw-saarland.de

Durchsuchen...


OK Abbrechen Hilfe

Mails können nur **Verschlüsselt** (über Port **995**) abgeholt werden.

Dieses Dialogfeld mit **OK** schliessen.

Schliessen Sie Seamonkey und starten Sie das Mail-Client erneut

Über dieser Schalter rufen Sie Ihrem Mails ab



Die Benutzer- und Passwortübergabe sowie Übertragen des Mailinhalts erfolgt bei diesen Server über einen sicheren (verschlüsselte) Verbindung.
Die Übergabe des erforderlichen Zertifikats soll von Ihnen bestätigt werden:

1. Zertifikat herunterladen
2. Wählen Sie den Auswahl „Diese Angaben dauerhaft speichern“ aus
3. Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen

Geben Sie hier Ihrem Passwort (mit dem Sie sich an Windows-NT anmelden) ein.



Kontrollieren Sie,
ob hier der richtige
Benutzername steht